メールアドレス新規設定

WindowsLiveMail編

WindowsLiveMailをWクリックします。

アカウントをクリックして、電子メールをクリックします。





Windows Live メール サーバー設定を構成 電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。	送信サーバー情報 smtp.ドメイン 例) smtp.akinet.jp ポート 587
受信サーバー情報 サーバーの理類: POP サーバーのアドレス: サーバーのアドレス: サーバーのアドレス: サーバーのアドレス: ホート: かか要(A) ジ信サーバー情報 サーバーのアドレス: ボート: Smtp.akinet.jp 認証が必要(A)	サーバーのアドレス pop.ドメイン 例) pop.akinet.jp ポート 110
NeterHO CloseII 9 S. クリア テキスト Dグオン ユーザー名: Isawai@akinet.jp	ログオンユーザー名 メールアドレスを入力 例) aaa@akinet.jp
(キャンセル) 戻る (次へ)	右下の「次へ」をクリックで完了

WindowsLiveMailをメイン画面で、先ほど登録したメールアドレスを右クリックのプロパティーをクリック





送信メール サーバー				
ログキン情報				
◎ 受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)				
○ 次のアカウントとパスワードでログオンする(0)				
アカウント名(C):				
パスワード(P):				
✓ パスワードを保存する(W)				
□ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)				
OK キャンセル				

ログオン情報の「受信メールサーバー と同じ・・・」にチェックがあるのを 確認して「OK」をクリック



【注意事項】

メール送信において・・・

メールアドレスが2つ設定されている場合は、

差出人のメールアドレスを右の▼をクリックして、選択します。

B18561	! 👃 🚽 🕹 🚽		
メ ッセージ	挿入 オプション		۷
に 動り 付け かいのプポート	$\begin{array}{c c} & & & \\ & & & \\ \hline & \underline{U} & abse & x_2 & x^2 \\ \hline & & & \\ \hline \end{array}$		● ファ・Uの添付 会 ● フォトアルト・ 会・ 第 フォトアルト・ 保・ 注入
777776-1	2/121	10/8 71/10	3#X
宛先:			差出) sawai@akinet.jp
送信件名			CC C BCC の表示

「受信トレイ」にメールが5,000通を 超えた場合は、Live-mailが不良となる 場合があります。

不要なメールは削除と共に「ごみ 箱」を右クリックして「ごみ箱フォ ルダーを空にする」をクリックして ください。